


FAMILY HOTEL

Utilisation de Family Hotel sur les plateformes
iOS / Android / Windows Phone



©2005-2015 GHEROLD NETWORK DESIGN

Si vous utilisez Family Hotel avec une base de données SQL (Cloud ou serveur hébergé dans vos locaux ET ouvert sur Internet) alors vous pouvez accéder à Family Hotel depuis vos tablettes iOS ou Android (également depuis vos smartphones, vos ordinateurs MacOS sans utiliser un émulateur PC pour MacOS).

Pour cela :

- Installez sur votre périphérique l'application « Microsoft Remote Desktop »



- Lancez cette application, allez dans la section « RemoteApp » (ou Azure RemoteApp) et connectez-vous avec votre compte Microsoft (ou LiveID ou compte Skype, Hotmail, Outlook)
- Une fois que vous avez validé que votre identifiant et mot de passe étaient bien reconnus par l'application, envoyez-nous par mail uniquement l'identifiant (à info@familyhotel.fr) en nous indiquant votre souhait de bénéficier de ce service (sans aucun engagement de votre part durant la période d'essai).
- Dès réception de notre mail de prise en compte, reconnectez-vous sur l'application « Microsoft Remote Desktop » : 5 icônes Family Hotel devraient être affichées



- Lancez Family Hotel avec l'icône « Family Hotel 1 » (les autres icônes sont à disposition si vous disposez de plusieurs bases de données Family Hotel ; pour plusieurs établissements)
- Dans Family Hotel, utilisez le menu Gérer > Base de données > Paramètres SQL serveur. Cochez la case « Actif » et saisissez les identifiants de connexion à votre base de données (ces identifiants vous ont déjà été donnés lors de la mise en place de votre base de données). Validez la connexion avec le bouton « Tester ». Puis fermez par « OK ».
- Fermez l'application Family Hotel et redémarrez la avec la même icône que précédemment (icône « Family Hotel 1 »)
- Vous devriez maintenant avoir accès à votre Family Hotel

Paramétrage supplémentaire pour pouvoir envoyer des mails depuis Family Hotel sur votre périphérique :

- Depuis le menu Personnaliser > Paramètres > Paramètres divers ; ouvrir la section « Paramètres SMTP » à l'aide de la petite croix à gauche de cette section
- Saisir votre adresse email dans « Adresse E-mail expéditeur »
- Facultatif : saisir votre nom dans « Nom expéditeur »
- NE PAS MODIFIER les autres paramètres.
- Fermer par « OK ».